

모여봄 설치 및 실행 가이드

💡 이 가이드는 개발자가 아닌 사용자를 위한 설치 및 실행 매뉴얼입니다.

기술적인 세부사항이 필요하시면 [README.md](#)를 참고해주세요.

📋 시작하기 전에 확인할 것들

실행 전에 다음 항목들을 확인해주세요:

- ☐ **Python이 설치되어 있나요?** (버전 3.10 이상 권장)
- ☐ **Anaconda가 설치되어 있나요?** (없어도 되지만 있으면 더 쉽습니다)
- ☐ **웹캠이 연결되어 있나요?** (실시간 분석을 위해 필요합니다)
- ☐ **인터넷 연결이 가능한가요?** (첫 실행 시 모델 파일 다운로드에 필요합니다)
- ☐ **프로젝트 폴더 경로를 알고 있나요?** (예: `C:\Users\...\moyeobom`)
- ☐ **GPU가 있는 PC인가요?** (있으면 성능이 훨씬 좋습니다! 아래 GPU 확인 방법 참고)

🚀 빠른 시작 (3단계)

1단계: 터미널/명령 프롬프트 열기

Windows:

- `Win + R` 키를 누르고 `cmd` 입력 후 Enter
- 또는 시작 메뉴에서 "명령 프롬프트" 검색

Mac:

- `Cmd + Space` 키를 누르고 "터미널" 검색

2단계: 프로젝트 폴더로 이동

터미널에서 다음 명령어를 입력하세요 (프로젝트 폴더 경로에 맞게 수정):

```
cd C:/Users/사용자이름/Desktop/moyeobom
```

💡 **팁:** 프로젝트 폴더를 탐색기에서 찾아서 주소창의 경로를 복사하면 됩니다.

3단계: 실행

```
python app.py
```

성공하면 다음과 같은 메시지가 보입니다:

```
* Running on http://0.0.0.0:5000
```

이제 웹 브라우저에서 <http://localhost:5000>으로 접속하세요!

처음 설치하는 경우 (상세 가이드)

Step 1: Python 설치 확인

터미널에서 다음 명령어를 입력하세요:

```
python --version
```

Python이 설치되어 있지 않은 경우:

1. [Python 공식 웹사이트](#)에서 다운로드
2. 설치 시 **"Add Python to PATH"** 옵션을 반드시 체크하세요
3. 설치 완료 후 터미널을 다시 열고 위 명령어로 확인

Step 2: GPU 확인 (권장)

GPU가 있으면 프로그램이 훨씬 빠르게 실행됩니다! 특히 실시간으로 여러 명을 분석할 때 차이가 큼니다.

GPU 확인 방법:

Windows:

1. 작업 관리자 열기 (**Ctrl + Shift + Esc**)
2. "성능" 탭 클릭
3. 왼쪽에서 "GPU" 항목이 보이면 GPU가 있는 것입니다
4. 또는 **Win + R** → **dxdiag** 입력 → "표시" 탭에서 GPU 정보 확인

Mac:

- Mac은 일반적으로 GPU가 내장되어 있습니다 (M1/M2/M3 칩 또는 Intel Mac)

💡 **참고:** GPU가 없어도 프로그램은 정상 작동합니다. 다만 처리 속도가 느릴 수 있습니다.

Step 3: Anaconda 설치 (선택사항이지만 권장)

Anaconda가 있는 경우:

```
conda create -n moyeobom python=3.10
conda activate moyeobom
```

Anaconda가 없는 경우:

- [Anaconda 공식 웹사이트](#)에서 다운로드
- 또는 Step 4로 바로 진행해도 됩니다 (가상환경 없이 사용)

Step 4: 필요한 프로그램 설치

프로젝트 폴더에서 다음 명령어 중 하나를 실행하세요:

GPU가 있는 경우 (권장)

GPU 버전으로 설치하면 훨씬 빠릅니다!

먼저 GPU 버전 PyTorch를 설치하세요:

```
pip install torch torchvision torchaudio --index-url
https://download.pytorch.org/whl/cu121
```

그 다음 나머지 패키지를 설치하세요:

```
pip install -r requirements.txt
```

 **참고:** 위 명령어는 NVIDIA GPU (CUDA 12.1)용입니다.

다른 GPU를 사용하거나 오류가 발생하면 아래 "[GPU 버전 설치 오류 또는 GPU를 사용하지 못함](#)" 섹션을 참고하세요.

GPU가 없거나 일반 버전 설치


방법 1: requirements.txt 사용 (권장)


```
pip install -r requirements.txt
```

방법 2: 개별 패키지 설치

```
pip install ultralytics flask norfair opencv-python numpy torch
```

 **팁:** `requirements.txt` 파일이 있다면 방법 1을 사용하는 것이 더 쉽고 안전합니다.

 **시간이 걸릴 수 있습니다** (5-10분 정도, 인터넷 속도에 따라 다름)

 **주의:** GPU가 있어도 일반 버전을 설치하면 GPU를 사용하지 못합니다. 가능하면 GPU 버전을 설치하세요!

Step 5: 실행

```
python app.py
```

🌐 웹 브라우저에서 사용하기

프로그램이 실행되면 다음 주소로 접속할 수 있습니다:

페이지	주소	설명
메인 페이지	http://localhost:5000	시작 페이지
사람 수 카운팅	http://localhost:5000/count_view	실시간으로 사람 수를 세는 페이지
혼잡도 분석	http://localhost:5000/area_view	혼잡도를 분석하는 페이지
지도 뷰	http://localhost:5000/map_view	지도 화면
비디오 분석	http://localhost:5000/video_view	저장된 비디오 파일 분석

⚠ 자주 발생하는 문제와 해결 방법

문제 1: "python이 내부 또는 외부 명령으로 인식되지 않습니다"

원인: Python이 설치되지 않았거나 PATH에 등록되지 않음

해결 방법:

1. Python을 설치했는지 확인
2. 설치 시 "Add Python to PATH" 옵션을 체크했는지 확인
3. 터미널을 완전히 종료하고 다시 열기
4. 그래도 안 되면 `py` 명령어로 시도:

```
py app.py
```

문제 2: "포트가 이미 사용 중입니다" 또는 "Address already in use"

원인: 이미 프로그램이 실행 중이거나 다른 프로그램이 포트 5000을 사용 중

해결 방법:

1. 다른 터미널 창에서 프로그램이 실행 중인지 확인
2. 실행 중인 프로그램을 종료 (터미널에서 `Ctrl + C` 누르기)
3. 다른 프로그램이 포트를 사용 중이라면, 해당 프로그램을 종료

문제 3: "웹캠을 찾을 수 없습니다" 또는 카메라가 작동하지 않음

원인: 웹캠이 연결되지 않았거나 다른 프로그램에서 사용 중

해결 방법:

1. 웹캠이 제대로 연결되어 있는지 확인
2. 다른 프로그램(줌, 스카이프 등)에서 웹캠을 사용 중인지 확인하고 종료

3. 웹캠 권한이 허용되어 있는지 확인 (Windows 설정 > 개인 정보 > 카메라)

문제 4: "모듈을 찾을 수 없습니다" (ModuleNotFoundError)

원인: 필요한 프로그램이 설치되지 않음

해결 방법: 프로젝트 폴더에서 다음 명령어 중 하나를 실행하세요:

방법 1: requirements.txt 사용 (권장)

```
pip install -r requirements.txt
```

방법 2: 개별 패키지 설치

```
pip install ultralytics flask norfair opencv-python numpy torch
```

문제 5: 프로그램이 너무 느리게 실행됩니다

원인: 첫 실행 시 모델 파일을 다운로드하거나, 컴퓨터 성능이 낮을 수 있음

해결 방법:

1. 첫 실행은 시간이 걸릴 수 있습니다 (모델 다운로드)
2. 인터넷 연결을 확인하세요
3. 다른 프로그램을 종료하여 컴퓨터 자원 확보

문제 6: "yolo11x.pt 파일을 찾을 수 없습니다"

원인: 모델 파일이 없거나 경로가 잘못됨

해결 방법:

1. 첫 실행 시 자동으로 다운로드됩니다
2. 인터넷 연결을 확인하세요
3. 다운로드가 완료될 때까지 기다리세요

문제 7: GPU 버전 설치 오류 또는 GPU를 사용하지 못함

원인: GPU 드라이버가 설치되지 않았거나, 잘못된 CUDA 버전 설치

해결 방법:

1단계: GPU 드라이버 확인

- NVIDIA GPU인 경우: [NVIDIA 드라이버 다운로드](#)에서 최신 드라이버 설치
- 드라이버 설치 후 컴퓨터 재시작

2단계: CUDA 버전 확인

- NVIDIA 제어판에서 CUDA 버전 확인
- 또는 터미널에서 `nvidia-smi` 명령어로 확인

3단계: 올바른 CUDA 버전으로 재설치

- CUDA 11.8인 경우:

```
pip install torch torchvision torchaudio --index-url
https://download.pytorch.org/whl/cu118
```

- CUDA 12.1인 경우:

```
pip install torch torchvision torchaudio --index-url
https://download.pytorch.org/whl/cu121
```

- CUDA 버전을 모르는 경우, 일반 버전으로 설치해도 작동합니다:

```
pip install torch torchvision torchaudio
```

4단계: GPU 사용 확인

- 프로그램 실행 후 터미널 메시지에서 GPU 사용 여부 확인
- 또는 작업 관리자에서 GPU 사용률 확인

💡 **팁:** GPU 설치가 복잡하면 일반 버전으로 설치해도 프로그램은 정상 작동합니다. 다만 속도가 느릴 수 있습니다.

🧐 전시 전 체크리스트

전시를 준비할 때 다음 항목들을 확인하세요:

하드웨어 확인

- ☐ 웹캠이 제대로 연결되어 있고 작동하는가?
- ☐ 컴퓨터가 전시 기간 동안 켜져 있을 수 있는가?
- ☐ 전원이 안정적으로 공급되는가?
- ☐ GPU가 있는 PC인가? (있으면 성능이 훨씬 좋습니다)
- ☐ GPU 버전으로 설치했는가? (GPU가 있는 경우)

소프트웨어 확인

- ☐ 프로그램이 정상적으로 실행되는가?
- ☐ 모든 페이지가 제대로 로드되는가?
- ☐ 웹 브라우저가 자동으로 열리도록 설정되어 있는가?

테스트

- ☐ 실제 웹캠으로 테스트해보았는가?
- ☐ 여러 명이 동시에 보일 때 정상 작동하는가?
- ☐ 비디오 파일이 있다면 재생이 되는가?

백업 계획

- ☐ 문제 발생 시 대체 방법이 있는가?
- ☐ 연락할 수 있는 기술 지원자가 있는가?

프로그램 종료 방법

프로그램을 종료하려면:

1. 프로그램이 실행 중인 터미널 창을 클릭
2. **Ctrl + C** 키를 누르기 (Mac은 **Cmd + C**)
3. "정말 종료하시겠습니까?" 같은 메시지가 나오면 **Y** 입력

간단한 설정 변경

설정을 변경하려면 **config.json** 파일을 수정하면 됩니다! 코드를 직접 수정할 필요가 없습니다.

config.json 파일 열기

프로젝트 폴더에서 **config.json** 파일을 메모장이나 텍스트 에디터로 엽니다.

포트 번호 변경 (다른 프로그램과 충돌할 때)

config.json 파일에서 다음 부분을 찾아서:

```
"server": {  
  "host": "0.0.0.0",  
  "port": 5000,  
  "debug": true  
}
```

"port": 5000을 다른 번호로 변경 (예: **"port": 5001**)

그러면 **http://localhost:5001**로 접속해야 합니다.

혼잡도 기준 변경

config.json 파일에서 다음 부분을 찾아서:

```
"complex_ratio": {  
  "low_threshold": 30,
```

```
"high_threshold": 70
}
```

숫자를 변경하면 혼잡도 기준이 바뀝니다.

- **low_threshold**: 여유와 보통의 경계 (기본값: 30)
- **high_threshold**: 보통과 혼잡의 경계 (기본값: 70)

웹캠 변경

여러 개의 웹캠이 연결되어 있을 때 다른 웹캠을 사용하려면:

```
"camera": {
  "index": 0
}
```

"index": 0을 "index": 1 또는 "index": 2 등으로 변경하세요.

추적기 민감도 조정

객체 추적이 너무 민감하거나 둔감할 때:

```
"tracker": {
  "distance_threshold": 120
}
```

- 값이 클수록: 더 멀리 있는 객체도 같은 객체로 인식 (더 민감)
- 값이 작을수록: 가까운 객체만 같은 객체로 인식 (덜 민감)

⚠ **주의:** **config.json** 파일을 수정한 후에는 프로그램을 다시 시작해야 합니다.

💡 **팁:** JSON 파일을 수정할 때는 쉼표(,)와 따옴표(")를 정확히 입력해야 합니다. 오타가 있으면 프로그램이 실행되지 않을 수 있습니다.

? 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1: Python과 Anaconda의 차이는 무엇인가요?

A: Python은 프로그래밍 언어이고, Anaconda는 Python과 여러 유용한 도구들을 함께 제공하는 패키지입니다. Anaconda를 사용하면 더 쉽게 관리할 수 있지만, 없어도 됩니다.

Q2: 가상환경이 뭔가요?

A: 프로젝트별로 필요한 프로그램들을 따로 관리하는 공간입니다. 다른 프로젝트와 충돌을 방지합니다. 없어도 작동하지만, 있으면 더 좋습니다.

Q3: 인터넷이 없어도 실행할 수 있나요?

A: 첫 실행 시 모델 파일을 다운로드해야 하므로 인터넷이 필요합니다. 다운로드가 완료되면 오프라인에서도 실행 가능합니다.

Q4: 여러 대의 컴퓨터에서 동시에 실행할 수 있나요?

A: 네, 각 컴퓨터마다 설치하고 실행하면 됩니다. 하지만 같은 네트워크에서 실행할 경우 포트 번호를 다르게 설정해야 할 수 있습니다.

Q5: 비디오 파일은 어디에 넣어야 하나요?

A: `static/videos/` 폴더에 넣으세요. 그 폴더에 `.placeholder` 파일이 있다면 그대로 두고, 비디오 파일만 추가하면 됩니다.

Q6: 프로그램이 실행되지 않아요. 어떻게 해야 하나요?

A:

1. 위의 "자주 발생하는 문제" 섹션을 확인하세요
2. 터미널에 나타나는 오류 메시지를 확인하세요
3. 기술 지원자에게 오류 메시지를 보여주세요

Q7: 전시 중에 문제가 생기면 어떻게 하나요?

A:

1. 프로그램을 종료하고 다시 시작해보세요 (`Ctrl + C` 후 `python app.py`)
2. 컴퓨터를 재시작해보세요
3. 웹캠 연결을 확인하세요
4. 미리 연락처를 확인해두고 기술 지원자에게 연락하세요

Q8: GPU가 없어도 사용할 수 있나요?

A: 네, GPU가 없어도 프로그램은 정상 작동합니다. 다만 처리 속도가 느릴 수 있으므로, 가능하면 GPU가 있는 PC를 사용하는 것을 권장합니다.

Q9: GPU 버전과 일반 버전의 차이는 무엇인가요?

A: GPU 버전은 딥러닝 모델을 GPU에서 실행하여 처리 속도가 훨씬 빠릅니다. 일반 버전은 CPU만 사용하므로 느릴 수 있습니다. 전시 환경에서는 GPU 버전을 사용하는 것이 좋습니다.

Q10: GPU 버전 설치가 실패했어요. 어떻게 하나요?

A: GPU 버전 설치가 실패하거나 복잡하면 일반 버전으로 설치해도 됩니다. `pip install -r requirements.txt` 명령어로 설치하면 자동으로 일반 버전이 설치됩니다. 프로그램은 정상 작동하지만 속도가 느릴 수 있습니다.

도움이 필요하신가요?

문제가 해결되지 않으면:

1. 터미널에 나타난 오류 메시지를 복사해주세요

2. 기술 지원자에게 오류 메시지와 함께 문의하세요
 3. [README.md](#) 파일을 참고하여 더 자세한 정보를 확인하세요
-

🔗 요약: 가장 빠른 실행 방법

GPU가 있는 경우 (권장)

1. 터미널 열기
2. 프로젝트 폴더로 이동: `cd [프로젝트 경로]`
3. GPU 버전 설치: `pip install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu121`
4. 나머지 패키지 설치: `pip install -r requirements.txt`
5. 실행: `python app.py`
6. 브라우저에서 <http://localhost:5000> 접속

GPU가 없는 경우

1. 터미널 열기
2. 프로젝트 폴더로 이동: `cd [프로젝트 경로]`
3. 패키지 설치: `pip install -r requirements.txt`
4. 실행: `python app.py`
5. 브라우저에서 <http://localhost:5000> 접속

끝! 🎉

마지막 업데이트: 2025년

문서 버전: 1.0